Einloggzeit für User erstellen

Öffne CMD und gib ein

Nur am Wochenende von 08:00 bis 20:00 Uhr erlauben:

net user "Benutzername" /times:Sa-So,08:00-20:00

oder

Montag bis Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr erlauben:

net user "Benutzername" /times:Mo-Fr,15:00-19:00

oder

Unterschiedliche Zeiten für verschiedene Tage festlegen (mit Semikolon getrennt):

net user "Benutzername" /times:Mo-Fr,16:00-20:00;Sa-So,09:00-22:00

Einschränkungen wieder aufheben

Wenn das Konto wieder rund um die Uhr erreichbar sein soll, gib folgenden Befehl ein:

net user "Benutzername" /times:all

Datenvolumen verkleinern

Öffne Datenträgerverwaltung / Festplattenpartitionen erstellen und formatieren

Rechtsklick auf den zu verkleinernden Datenträger und „Volume verkleinern…“ anklicken gewünschte Größe eingeben und bestätigen (zum berechnen MB → GB MAL 1024 rechnen)

Datenträger kontingent + Warnung

Lokale Datenträgerkontingente (Windows Client)

Öffnen Sie den **Explorer** und machen Sie einen Rechtsklick auf das gewünschte Laufwerk (z. B. C: oder D:).

Wählen Sie **Eigenschaften**.

Wechseln Sie zum Reiter **Kontingent**.

Klicken Sie auf **Kontingenteinstellungen anzeigen** (Administratorrechte erforderlich).

Setzen Sie das Häkchen bei **Kontingentverwaltung aktivieren**.

Wählen Sie optional **Speicherplatz bei Überschreitung der Kontingentgrenze verweigern**, um das Limit hart durchzusetzen.

Klicken Sie auf **Kontingenteinträge**, um spezifische Limits für einzelne Benutzer festzulegen

Warnung einrichten

Setzen Sie ein Häkchen bei **Kontingentverwaltung aktivieren**.

Wählen Sie die Option **Speicherplatz beschränken auf**.

Tragen Sie das gewünschte Limit und direkt darunter die **Warnstufe** ein:

Limit: Die absolute Obergrenze (z. B. 50 GB).

Warnstufe: Der Wert, bei dem die Warnung ausgelöst wird (z. B. 45 GB).

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ereignis protokollieren, wenn ein Benutzer die Warnstufe überschreitet**.

Profilbild Ändern (KEIN WIN KEY NÖTIG)

Öffnen Sie die Einstellungen mit der Tastenkombination **Windows-Taste + I**.

Klicken Sie links auf den Menüpunkt **Konten** und rechts auf **Ihre Infos**.

Scrollen Sie zum Bereich **Foto anpassen**.

Wählen Sie **Datei durchsuchen**, um ein Bild von Ihrem PC auszuwählen, oder nutzen Sie **Kamera**, um ein neues Foto aufzunehmen.

https://support.microsoft.com/de-de/accounts-billing/manage/change-your-microsoft-account-picture